

Evidencia bytov V21.01 - SP02

Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

BD / BH

- Upravená tlačovka BY001M* - pre výpis / tlač z MU*.DBF a ďalšie drobnosti.

MERAČE

- Upravené ZF SVODA pri aktualizácii od externých dodávateľov (VVS/PVS) bol aktualizovaný stĺpec „Dopočítané“, čím je možné importovať položku „Stočné merané (vodomer) – zníženie“. Keďže sa jedná o import novej položky (vo VVS to doteraz nebolo definované), bola upravená aj štruktúra o stĺpec „DS - Dopočítané vo FA jednotke“. Tento stĺpec sa potom následne aktualizuje aj pri importe do ZF SVODA do stĺpca „Dopočítané“.

- Upravený export pre vyúčtovanie ZF SVODA o stĺpec „RR“ rok vyúčtovania a „Z_SVM3“ Združená SVODA Celkom v m3, teda súčet SV za rovnaké OMTV. Z toho dôvodu bola upravená aj maska pre editovanie.

- Na základe informácie „RR“ ponúkame len ZF za daný rok. Tento údaj bol doplnený aj do masky aj do tlačoviek VY021 a VY022.

- Vytvorená nová voľba pre výpočet Združenej spotreby.

- Import údajov zo Symphonic a Apator – názov vstupného súboru môže obsahovať aj medzery.

VYÚČTOVANIE

- Upravená maska pre číselník ZF SVODA o nové stĺpce RR (rok vyúčtovania) a Z_SVM3 (Združená spotreba SVODA). Súčasne vytvorený nový príznak „Z“ pre „Domová kotolňa“.

- Upravené rozpočítavanie nákladov na studenú vodu v závislosti od príznaku domovej kotolne „Z“. Ak je príznak „Z“ nastavený, vtedy sa predpokladá, že sa využije Združená spotreba SVODY. V danom prípade sa potom vypočíta pri exporte pre vyúčtovanie Združená spotreba, t. j. spotreba studenej vody za rovnaké OM TV. Od nej sa potom odpočíta spotreba SUV a tým dostanem „čistú“ spotrebu SVODA a túto potom rozpočítame na rovnaké OMTV.

CHASTIA

- Upravená konfigurácia programu_ o kód dodávateľa tepla. V súčasnosti sú podporované 2 kódy: EMK – Emkobel SNV a SLU – Službyt SK.

VVS

- Upravený import z VVS z xml – doplnený import položky „Stočné merané (vodomer) – zníženie“. Keďže sa jedná o import novej položky (doteraz to nebolo definované), bola upravená aj štruktúra o stĺpec „DS - Dopočítané vo FA jednotke“. Tento stĺpec sa potom následne aktualizuje aj pri importe do modulu merače.

Upozornenie: pre ME a VY. Ak ste už vytvorili exportné súbory pre SVODU a Zrážkovú vodu a chcete využiť tieto vlastnosti, je potrebné nanovo vykonať export údajov a prípadne spustiť voľby Výpočet Združenej spotreby.

V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle: www.ifosoft.sk.

Ak by ste sa dostali k novým poznatkom Vy, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu e-mailovú adresu ifosoft@ifosoft.sk.

Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu.